

3.1 Einführung

Allgemeines

Dieses Dokument enthält zusätzliche Informationen zu der in [Kapitel 1 dieses Handbuchs](#) beschriebenen Installationsanleitung und richtet sich insbesondere an Administratoren.


Wir empfehlen Ihnen, unsere [PC-Empfehlungen](#) zu beachten.

Anforderungen des Programms

Um den webbasierten Installer (*cwsetup*) auszuführen, müssen Sie **immer** über **lokale Administratorrechte** verfügen. Das *cwsetup* prüft die Anforderungen der folgenden Programme, lädt sie herunter und installiert sie bei Bedarf:

- [Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015-2022](#) - Erforderlich für alle cadwork Module
- [Microsoft DirectX 9c](#) - Erforderlich für das Modul 3D (Treiber unter *Grafikoptionen* über die Tastenkombination **ALT+W** -> *Allgemein*)

Das *cwsetup* verwendet *.7zip-Pakete, die nicht für eine manuelle Installation verwendet werden können. Die Pakete müssen sich für eine Offline-Installation im selben Verzeichnis wie die *cwsetup.exe* befinden.



Die notwendigen Pakete müssen sich in demselben Verzeichnis wie die *cwsetup.exe* befinden.

Hosts für die Online-Aktualisierung


Die folgenden Hosts werden vom *cwsetup* über **https** oder **http** verwendet, um nach Updates zu suchen und diese herunterzuladen:

- cadworkdownload.com
- cadworkdownload2.com
- ftp.cadwork.ch

Proxy Server

Das *cwsetup* verwendet eine von Microsoft Windows bereitgestellte Download-Engine, um Updates herunterzuladen. Die Einstellungen für den Proxyserver müssen daher direkt in den **Internetoptionen** auf der Registerkarte **Verbindungen** -> **LAN-Einstellungen** für den Benutzer mit **lokalen Administratorrechten** eingegeben

werden. Alternativ kann der Proxyserver auch direkt in den Einstellungen vom *cwsetup* aktiviert und festgelegt werden.



Proxyserver-Einstellungen in Windows oder über das *cwsetup*.

Ordner im Windows Explorer erforderlich

Die folgenden Ordner werden bei der Installation von oder der Arbeit mit cadwork verwendet.

Ordner für das cadwork Setup

- %ProgramData%\<Setup GUID>
Installationspfad für das entpackte *CWSetup*; die GUID ändert sich mit jeder Version.
Die GUID für Version 30 **und** 30 (SP2024) lautet: {9FE5FAA6-2174-41A7-AC9C-2D826585F1E4}.
- %ProgramData%\cadwork\CWSetup\<cadwork Version>
CWSetup-Logdateien
- %Temp%\mia<1>
Temporärer Arbeitsordner vom *cwsetup*
Die Zahl kann erhöht werden, falls der temporäre Ordner nach Abschluss der Installation nicht gelöscht wurde.
- %ProgramFiles(x86)%\Common Files\cadwork\CWSetup\<Setup Build>
Der Ordner, in dem das *cwsetup* aktualisiert wird.
- %Public%\documents\cadwork\Update
Standardpfad für das Herunterladen von Update-Dateien

Ordner für das cadwork Start

- %Temp%\cadwork
Temporärer Arbeitsordner
- %AppData%\cadwork
Benutzerspezifische cadwork Einstellungen

Ordner für cadwork Module (2D, 3D, ...)

- %ProgramData%\Firebird
Arbeitsordner für die Firebird-Datenbank
- %Temp%
Temporärer Arbeitsordner für Logdateien
- %Temp%\CLIPBOARD
Zwischenablage zwischen Dateien :
 - 2D zu 2D (**2** dann **3**)
 - 3D zu 3D (**2** dann **3**)
 - 2D zu 3D und umgekehrt (**2** dann **3**)
- %USERPROFILE%\AppData\Local\cadwork\CWDBS_<cadwork Modul>_<cadwork-Version>_x64
Beispiel: %USERPROFILE%\AppData\Local\cadwork\CWDBS_3D_30_x64
Temporärer Arbeitsordner für cadwork Dateien
Beim Öffnen einer cadwork Datei wird die Datei mit einer temporären GUID in diesen Ordner entpackt (Die GUID verändert sich beim nächsten Start derselben Datei.).
- %AppData%\cadwork
Benutzerspezifische Einstellungen
Es ist wichtig, diesen Ordner vor einem PC-Wechsel zu speichern. Hier werden Voreinstellungen abgelegt, die die Funktionsweise von cadwork beeinflussen.
- %ProgramFiles%\cadwork.dir
Standard-Installationsordner für die Software
Es wird **nicht empfohlen**, diesen Pfad zu ändern.
- %Public%\documents\cadwork
Standardpfad für das Userprofil sowie die Benutzerkataloge
(*userprofil_<Version>* und *cadwork.cat*)