
3.2.4.3 Polylinienabsteckung

Um eine Polylinie abzustecken, können Sie die Polylinie direkt im Viewer auswählen. Danach ist das Verhalten dasselbe wie beim Abstecken einer Linie, der einzige Unterschied ist, dass die Polylinie eine Kombination von Linien ist.



dS: Abstand entlang der Polylinie (von P1).

dO: Senkrechter Abstand zum aktiven Segment (positiv auf der rechten Seite, negativ auf der linken Seite).

dZ: Höhenunterschied zum nächstgelegenen Punkt auf dem Linienzug.

Hinweis: Der nächstgelegene Endpunkt, an dem Sie auf die Polylinie klicken, ist der Startpunkt (P1). Die Richtung der Polylinie verläuft von P1 nach P2.